Configurar un grupo de copia VMware

MBO Business Pro



Esta guía se centra en los grupos de copia VMware.

- 1. Acceder a la aplicación MBO.
- 2. Aparece la pantalla de login, donde solicita **Nombre Usuario** y **Contraseña**. **Rellenar** campos.
- 3. Seleccionar el botón Ok.



- 4. A continuación se muestra la ventana principal.
- **5. Seleccionar** Grupo de Respaldos.




6. Para crear un nuevo grupo de copia, pulsar el botón de agregar.

Agregar

7. Rellenar el nombre del nuevo grupo de copia, **seleccionar** Grupo de copia VMware, su versión y el Host.

Crear Grupo de Respaldo



9. En la ventana Origen de Respaldo, seleccionar las máquinas virtuales a realizar la copia de seguridad y pulsar Siguiente.

Origen del Respaldo



10. A continuación se configura la programación de la copia, presionar sobre el botón Agregar.

Escribir el nombre de la programación.

Seleccionar si se quiere realizar las copias incrementales o completas.

Escoger la frecuencia.

Elegir el horario.

Marcar la casilla si se desea política de retención.

11. Pulsar Ok.

Programación

Ejecutar copia de seguridad programada para este grupo de respaldo

On

Programaciones existentes

Backup Schedule
Ple;Diario (Cada día a las 20:00)

Agregar

Nueva programación de respaldo Nombre L-V 16h Tipo de Grupo de Respaldo Tipo Semanal Copia de seguridad en estos días de la semana Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab Iniciar copia de seguridad a las V 16 V: 00 V Detener Cuando termine de hacer la copia completa V Ejecute la politica de retención después de copia de seguridad

- 12. Seleccionar en Modo de Respaldo si se desea secuencial o no.
- 13. Presionar sobre el botón + para añadir nuevo destino de almacenamiento o grupo de destinos.



14. Rellenar nombre del nuevo destino, **marcar** la casilla Run Direct para ejecutar directamente el backup (opcional) y **seleccionar** en Destino.

*Para obtener otros destinos disponibles, desmarcar la casilla de Run Direct.

Nuevo destino de almacenamiento/ conjunto de destino



15. Prueba

Nuevo destino de almacenamiento/ conjunto de destino

Nombre		
Local-1		
Restauración Directa		
Soporta la restauración de una (No se aplicarán cifrado y comp Almacenamiento de destino		ción ejecutándola directamente desde e seguridad.)
Docal / Unidad asignada / Unidad	dad de red / Unidad extraíble	•
Ruta (ingrese la dirección local / de	red o haga clic en [Cambiar])
C:\VMWARE EXI	Cambiar	
Este recurso compartido requie	re credenciales de acceso	
Prueba		

NOTA

Para la copia de seguridad en clúster Hyper-V, configurada con Run Direct habilitado: asegúrese de que todos los nodos tengan acceso al almacenamiento del destino seleccionado.

Es posible agregar **múltiples destinos de almacenamiento: presionar** sobre el botón Agregar, continua con los pasos anteriores y Siguiente.

16. Para habilitar la función de Granular Restore, activar el interruptor (ON).

Restauración granular



Soporte de restauración granular para archivos individuales dentro de máquina virtual..

Cuando restauración granular esté habilitado, para optimizar el rendimiento de la restauración, tanto la compresión como el cifrado se desactivarán para este conjunto de copia de seguridad.

Una vez restauración granular esté habilitado y la configuración esté guardada, no se puede deshabilitar sin volver a crear el conjunto de copia de seguridad.

NOTA

- Una vez habilitada la función Granular Restore, NO es posible deshabilitarla.
- Para cambiar la configuración, crear un nuevo conjunto de copias de seguridad.
- Es posible habilitar tanto la restauración granular como la restauración directa en el mismo grupo de copias de seguridad. Sin embargo, MBO Manager no permite que ambas se ejecuten simultáneamente.
- Granular Restore requiere una licencia adicional del módulo complementario de restauración OpenDirect / Granular Restore.
- Cuando la restauración granular está habilitada, para optimizar el rendimiento de la restauración, se desactiva tanto la compresión como el cifrado para este grupo de copias.
- Es posible que la restauración granular no esté disponible, comunicarse con el equipo de Mast Storage para más información.

- 17. En la siguiente venta: Encriptación, para habilitar esta función activar el interruptor (ON)
- 18. En el desplegable elegir contraseña para la encriptación.


Por defecto: Contraseña por defecto, se genera aleatoriamente. **Contraseña de usuario:** Contraseña del usuario de acceso.

Personalizar: Crear contraseña nueva.

En caso de **elegir** encriptación por defecto aparece una ventana emergente con la contraseña. **Desenmascar**, **copiar** y **confirmar**.

IMPORTANTE: Guardar contraseña, si se pierde no se podrá desencriptar.

Encriptación



más tarda. Confirme que le ha beche. ••••• Desenmascarar clave de cifrado	Se recomienda que escriba esta clave de cifrade en un lugar seguro. La necesitará cuando neces	
		ne restaurar sus arctivos
Desenmascarar clave de cifrado	•••••	
	Desenmascarar clave de cifrado	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Copiar al portapapeles Co

19. Finalizar configuración



"Grupo Copia VMware VM" correctamente creado.

20. Seleccionar el directorio temporal para almacenar los archivos temporales (Grupo de Respaldo -Otros - Directorio Temporal) y Buscar otra ubicación.

