



Restaurar un grupo de copia Proxmox VE (Vía web)

MBO Business Pro



1. Acceder vía web al servidor asignado:
<https://serverX.mastbackuponline.com> (sustituir la X por el número del servidor correspondiente).
2. Iniciar sesión con las credenciales y, una vez dentro, hacer clic en "Usuario".



3. Hacer clic en "Grupo de respaldo" en el panel izquierdo.
4. Seleccionar el grupo de copia objetivo.
5. Hacer clic en "Restaurar" y presionar "Ejecutar".

Perfil de usuario

Grupo de respaldo

Configuraciones

Informe

Estadísticas

Visor de archivos

Política efectiva

Administrar grupo de respaldo ?

☐	Nombre	Tipo	Versión	Propietario	Ejecutar Tarea
☐	Correo Support MBO (1715680258629)		--	SUPPORTMAST-15	--
☐	PROXMOX (1760018538497)		--	proxmox (192.168.1.250)	Restaurar Ejecutar

6. Escoger la versión de la copia que se desee restaurar y el servidor Proxmox donde realizar la restauración.
(Por defecto se seleccionará el servidor propietario de la VM. Si se elige uno alternativo, será necesario instalar el asistente de copia siguiendo el manual de configuración de copia de Proxmox).

Restaurar Proxmox VE

Restore virtual machine from:
 MBO Cloud Server Última copia de seguridad : 2025-10-09-20-00-00

Restaurar máquinas virtuales a

To restore to another Servidor Proxmox VE server not listed above, please download the asistente de copia de seguridad VM.
[Descargar script para la implementación de asistente de copia de seguridad VM](#)

☐ Run Direct


7. **(Opcional)** Activar la opción "Run Direct" para ejecutar la máquina virtual directamente desde los archivos de copia de seguridad.

La VM se migrará automáticamente a una ubicación permanente en el servidor Proxmox VE.

IMPORTANTE: Si se activa "Run Direct", el grupo de copia no tendrá encriptación.

- Automigrar después de que Run Direct se esté ejecutando: opción habilitada por defecto.
- Autoencendido después de que Run Direct se esté ejecutando: al habilitarla, la VM se encenderá automáticamente.

Restaurar Proxmox VE



Restore virtual machine from:

MBO Cloud Server Última copia de seguridad : 2025-10-09-20-00-00

Restaurar máquinas virtuales a proxmox (192.168.1.250)

To restore to another Servidor Proxmox VE server not listed above, please download the asistente de copia de seguridad VM.
[Descargar script para la implementación de asistente de copia de seguridad VM](#)

☒ Run Direct
☒ Automigrar después de que Run Direct se está ejecutando
☐ Autoencendido después de que Run Direct se está ejecutando

8. Seleccionar la fecha y hora de la copia a restaurar desde el menú desplegable.

Seleccione su Elementos a ser restaurado



Seleccionar qué restaurar

Elegir de archivos como de trabajo 2025-10-09 20:00:00

MBO Cloud Server

ProxmoxVE

100 (W2025)

Más reciente
20:00:00
16:11:14

9. En la siguiente ventana, configurar las opciones de restauración antes de iniciar el proceso:

- **Name:** modificar el nombre de la máquina o mantener el original.
- **Restore as a new copy:** restaurar la VM como una nueva copia (en la ubicación original o alternativa).
- **Skip if exists:** omitir la restauración si la VM ya existe.
- **Overwrite if exists:** sobrescribir la VM existente.
- **Custom VM ID:** asignar un ID personalizado a la nueva copia.


Restore Options

10. Verificar el estado de la tarea en el grupo de respaldo, donde se indicará “Restaurar se está ejecutando”.

También se puede comprobar el progreso desde el monitor de actividades en directo.

NOTA: Al hacer clic sobre la tarea en marcha, se puede visualizar de la manera más detallada la información del proceso de restauración.

11. Una vez la tarea deje de aparecer como activa en “Actividades en directo”, la restauración habrá finalizado correctamente.



Administrar grupo de respaldo

☐	Nombre	Tipo	Versión	Propietario	Ejecutar Tarea
☐	Correo Support MBO (1715680258629)		--	SUPPORTMAST-5	--
☐	PROXIMOX (1760018538497)		--	proximox (192.168.1.250)	Restaurar se está ejecutando Detener



Estado de la copia de seguridad

Estado de restauración

Simulacro de Restauración

All restore jobs that are currently running.

Estado de restauración

Nombre de Usuario (Alias)	Propietario	Grupo de respaldo	Destino	Progreso	Tiempo restante estimado	Archivo actual	Tasa de transferencia
 supportmast (Support MAST)	--	 PROXIMOX	 MBO Cloud Server	0 %	0 sec	./tmp_data/tmp	00ts

Estado de restauración

Nombre de inicio de sesión: supportmast	Restaurado: 0 (0 Archivo, 0 Directorio, 0 Enlace)
Propietario:	Tiempo transcurrido: 1 sec
Grupo de respaldo: PROXIMOX	Tasa de transferencia: 0bits
Destino: MBO Cloud Server	Archivo actual: ./tmp_data/tmp
Progreso: 0 %	Porcentaje actual del archivo:
Estado de restauración: info	Tipo de archivo actual:
Último mensaje: Grupo de Copia de Seguridad PROXIMOX (1760018538497) - MBO CL...er (1760018538506) Usando Directorio Temporal ./tmp_data/tmp	Operación del archivo actual:
Hora de la última actualización: 10/10/2025 12:28:32	Archivo Delta:
Tiempo restante estimado: 0 sec	Porcentaje de archivo Delta: 0 %
Tamaño restante: 0	Tipo de Delta:

ACTUALIZADO: 30/10/2025

